

**Guida per la configurazione  
di un account di posta elettronica Midhgard sul programma  
“Outlook Express”**

## Prima di Iniziare

I parametri necessari per la configurazione del programma di posta elettronica sono i seguenti:

- Casella di posta: [casella@dominio.it](mailto:casella@dominio.it)
- Password: *vostrapassword*
- Server POP: [pop.midhgard.it](http://pop.midhgard.it)
- Server IMAP: [imap.midhgard.it](http://imap.midhgard.it)
- Server SMTP: utilizzare il server del provider al quale si è connessi, di seguito vengono riportati i server SMTP dei provider più utilizzati:

<i>Provider</i>	<i>Server SMTP</i>
Alice (Telecom Italia) <sup>1</sup>	<a href="http://out.aliceposta.it">out.aliceposta.it</a>
Libero (Wind)	<a href="http://mail.libero.it">mail.libero.it</a>
Tiscali	<a href="http://smtp.tiscali.it">smtp.tiscali.it</a>
Fastweb	<a href="http://smtp.fastwebnet.it">smtp.fastwebnet.it</a>

Un elenco di server SMTP per vari provider è reperibile al seguente indirizzo:  
<http://www.dominioweb.org/smtp.htm>

Nella parte seguente del manuale useremo come esempio il server SMTP di Fastweb.

Prima di configurare l'account occorre scegliere una modalità di utilizzo della casella di posta elettronica: POP o IMAP.

Se si utilizza la casella in modalità POP i messaggi saranno scaricati dal server sul proprio computer, in questo modo i messaggi scaricati non saranno accessibili tramite la webmail ma la casella non si riempirà.

Se si utilizza la casella in modalità IMAP i messaggi saranno lasciati sul server rendendoli accessibili sempre tramite webmail, inoltre la casella sarà salvata ogni notte dai backup del server (se previsto dal servizio), la casella andrà però svuotata periodicamente a mano per evitare che si riempia.


---

<sup>1</sup> **ATTENZIONE:** da novembre 2008 i server SMTP di Telecom Italia richiedono l'autenticazione anche per gli utenti di ADSL Telecom. Utente e password per l'autenticazione vengono forniti sul foglio di attivazione che i tecnici Telecom rilasciano quando collaudano la linea ADSL.


## Configurazione dell'account di posta

Eeguire le seguenti operazioni per configurare l'account di posta:


- Aprire Outlook Express
- Selezionare “Account” dal menù “Strumenti”




- Nella finestra “Account Internet” selezionare “Aggiungi” quindi “Posta elettronica”



- Nella finestra “Connessione guidata Internet: Nome utente” inserire nel campo “Nome visualizzato” il proprio nome oppure il nome che si desidera che venga visualizzato come mittente nelle mail quindi selezionare “Avanti”




- Nella finestra “Connessione guidata Internet: Indirizzo per la posta Internet” inserire nel campo “Indirizzo di posta elettronica” il proprio indirizzo e-mail quindi selezionare “Avanti”



- In base alla modalità scelta utilizzare la configurazione A (POP) o la configurazione B (IMAP):

## **Configurazione A (POP):**

- Nella finestra “Connessione guidata Internet: Nomi dei server della posta”:
  - Scegliere il protocollo POP3
  - Inserire nel campo “Server posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP)” il valore pop.midhgard.it
  - Inserire nel campo “Server posta in uscita (SMTP)” il server smtp del proprio provider
  - Selezionare “Avanti”



Connessione guidata Internet

Nomi dei server della posta

Il server della posta in arrivo è: POP3


Server posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP):  
pop.midhgard.it

Il server SMTP è utilizzato per la posta in uscita.

Server posta in uscita (SMTP):  
smtp.fastwebnet.it

< Indietro   Avanti >   Annulla

- Nella finestra “Connessione guidata Internet: Accesso alla posta Internet”:
  - Inserire nel campo “Nome account” il proprio indirizzo e-mail
  - Inserire nel campo “Password” la password
  - Selezionare la casella “Memorizza password” se non si vuole immettere la password ad ogni accesso
  - Selezionare “Avanti”



**Connessione guidata Internet**

**Accesso alla posta Internet**

Immettere il nome e la password dell'account di posta elettronica forniti dal provider di servizi Internet.

Nome account:

Password:


Memorizza password

Se il provider di servizi Internet richiede l'utilizzo del sistema di autenticazione tramite password (SPA) per accedere all'account della posta, selezionare la casella di controllo Accesso tramite autenticazione password di protezione (SPA).

Accesso tramite autenticazione password di protezione

< Indietro   Avanti >   Annulla

- Nella finestra “Connessione guidata Internet” selezionare “Fine”




**Connessione guidata Internet**


Sono state inserite tutte le informazioni necessarie per impostare l'account.  
Per salvare le impostazioni, scegliere Fine.

< Indietro   Fine   Annulla

- Nella finestra “Account Internet” selezionare l'account di posta appena creato quindi selezionare “Proprietà”




- Nella finestra “Proprietà” selezionare la scheda “Impostazioni Avanzate” e selezionare la casella “Posta in arrivo (POP3): Il server necessita di una connessione protetta (SSL)”. La porta POP3 si configurerà in modo automatico sulla porta 995. Selezionare “Conserva una copia dei messaggi sul server”, selezionare “Cancella i messaggi dal server dopo” e impostare a 15 il numero dei giorni.



■ Selezionare “OK” quindi “Chiudi”. La configurazione dell'account è terminata.

### **Configurazione B (IMAP):**

- Nella finestra “Connessione guidata Internet: Nomi dei server della posta”:
  - Scegliere il protocollo IMAP
  - Inserire nel campo “Server posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP)” il valore `imap.midhgard.it`
  - Inserire nel campo “Server posta in uscita (SMTP)” il server `smtp.fastwebnet.it` del proprio provider
  - Selezionare “Avanti”



Connessione guidata Internet

Nomi dei server della posta

Il server della posta in arrivo è:


Server posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP):

Il server SMTP è utilizzato per la posta in uscita.

Server posta in uscita (SMTP):

< Indietro   Avanti >   Annulla

- Nella finestra “Connessione guidata Internet: Accesso alla posta Internet”:
  - Inserire nel campo “Nome account” il proprio indirizzo e-mail
  - Inserire nel campo “Password” la password
  - Selezionare la casella “Memorizza password” se non si vuole immettere la password ad ogni accesso
  - Selezionare “Avanti”



**Connessione guidata Internet**

**Accesso alla posta Internet**

Immettere il nome e la password dell'account di posta elettronica forniti dal provider di servizi Internet.

Nome account:

Password:


Memorizza password

Se il provider di servizi Internet richiede l'utilizzo del sistema di autenticazione tramite password (SPA) per accedere all'account della posta, selezionare la casella di controllo Accesso tramite autenticazione password di protezione (SPA).

Accesso tramite autenticazione password di protezione

< Indietro   Avanti >   Annulla

- Nella finestra “Connessione guidata Internet” selezionare “Fine”




**Connessione guidata Internet**


Sono state inserite tutte le informazioni necessarie per impostare l'account.  
Per salvare le impostazioni, scegliere Fine.

< Indietro   Fine   Annulla


- Nella finestra “Account Internet” selezionare l’account di posta appena creato quindi selezionare “Proprietà”




- Nella finestra “Proprietà” selezionare la scheda “Impostazioni Avanzate” e selezionare la casella “Posta in arrivo (IMAP): Il server necessita di una connessione protetta (SSL)”. La porta IMAP si configurerà in modo automatico sulla porta 993



- Nella finestra “Proprietà” selezionare la scheda IMAP e scrivere INBOX. (con il punto finale) nel campo “Percorso cartella principale”



- Selezionare “OK” quindi “Chiudi”. Si aprirà la finestra “Outlook Express”: selezionare “Sì” per scaricare immediatamente i messaggi della casella di posta




- Dopo l'aggiornamento delle cartelle (potrebbe impiegare alcuni minuti) selezionare nuovamente “OK”.
- La configurazione dell'account è terminata.

## SMTP autenticato fornito da Midhgard

Se non potete utilizzare l'SMTP del vostro provider internet oppure se siete utente roaming, cioè utente con un pc portatile che si sposta frequentemente tra reti diverse, è possibile utilizzare il server SMTP di Midhgard.

Ocorre modificare la configurazione come segue (forniamo come esempio la configurazione di un account IMAP, ma le stesse modifiche valgono in caso di un account POP):

- Seguire i passi indicati nelle sezioni precedenti
- Nella finestra “Connessione guidata Internet: Nomi dei server della posta” inserire nel campo “Server posta in uscita (SMTP)” il valore mail.midhgard.it



Connessione guidata Internet

**Nomi dei server della posta**

Il server della posta in arrivo è:

Server posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP):


Il server SMTP è utilizzato per la posta in uscita.

Server posta in uscita (SMTP):


< Indietro   Avanti >   Annulla

- Terminare di configurare l'account come indicato nelle sezioni precedenti


- Nella finestra “Account Internet” selezionare l'account di posta appena creato quindi selezionare “Proprietà”




- Nella finestra “Proprietà” selezionare la scheda “Impostazioni Avanzate” e selezionare la casella “Posta in uscita (SMTP): Il server necessita di una connessione protetta (SSL)”.




- Nella finestra “Proprietà” selezionare la scheda “Server” quindi selezionare la casella “Autenticazione del server necessaria”. Selezionare “Impostazioni”.



- Nella finestra “Server della posta in uscita” verificare che sia attiva l'opzione “Usa le stesse impostazioni del server della posta in arrivo” quindi selezionare “OK” (due volte) ed infine “Chiudi”.



- Si aprirà la finestra “Outlook Express”: selezionare “Sì” per scaricare immediatamente i messaggi della casella di posta.



- Dopo l'aggiornamento delle cartelle (potrebbe impiegare alcuni minuti) selezionare nuovamente “OK”.
- La configurazione dell'account è terminata.