

**Guida per la configurazione
di un account di posta elettronica Midgard sul programma
“Microsoft Outlook 2007”**

Prima di Iniziare

I parametri necessari per la configurazione del programma di posta elettronica sono i seguenti:

- Casella di posta: casella@dominio.it
- Password: *vostrapassword*
- Server POP: pop.midhgard.it
- Server IMAP: imap.midhgard.it
- Server SMTP: utilizzare il server del provider al quale si è connessi, di seguito vengono riportati i server SMTP dei provider più utilizzati:

<i>Provider</i>	<i>Server SMTP</i>
Alice (Telecom Italia) ¹	out.aliceposta.it
Libero (Wind)	mail.libero.it
Tiscali	smtp.tiscali.it
Fastweb	smtp.fastwebnet.it

Un elenco di server SMTP per vari provider è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.dominioweb.org/sntp.htm>

Nella parte seguente del manuale useremo come esempio il server SMTP di Fastweb.

Prima di configurare l'account occorre scegliere una modalità di utilizzo della casella di posta elettronica: POP o IMAP.

Se si utilizza la casella in modalità POP i messaggi saranno scaricati dal server sul proprio computer, in questo modo i messaggi scaricati non saranno accessibili tramite la webmail ma la casella non si riempirà.


Se si utilizza la casella in modalità IMAP i messaggi saranno lasciati sul server rendendoli accessibili sempre tramite webmail, inoltre la casella sarà salvata ogni notte dai backup del server (se previsto dal servizio), la casella andrà però svuotata periodicamente a mano per evitare che si riempia.

¹ **ATTENZIONE:** da novembre 2008 i server SMTP di Telecom Italia richiedono l'autenticazione anche per gli utenti di ADSL Telecom. Utente e password per l'autenticazione vengono forniti sul foglio di attivazione che i tecnici Telecom rilasciano quando collaudano la linea ADSL.


Configurazione dell'account di posta

Eseguire le seguenti operazioni per configurare l'account di posta:


- Aprire Microsoft Outlook
- Selezionare “Impostazioni account” dal menù “Strumenti”



- Nella finestra “Impostazioni account” selezionare la scheda “Posta elettronica” quindi “Nuovo”



- Nella finestra “Aggiunta nuovo account di posta elettronica” selezionare la casella “Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi” quindi “Avanti”



Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Configurazione automatica account

Nome:
Esempio: Raffaella Bonaldi

Indirizzo di posta elettronica:
Esempio: bonaldi@contoso.com


Password:

Conferma password:
Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.

Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi

< Indietro Avanti > Annulla

- Nella finestra “Aggiunta nuovo account di posta elettronica” selezionare “Posta Elettronica Internet” quindi “Avanti”



Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Scegliere il servizio di posta elettronica

Posta elettronica Internet
Connetti al server POP, IMAP o HTTP per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.

Microsoft Exchange
Connetti a Microsoft Exchange per accedere alla posta elettronica, al calendario, ai contatti, ai fax e ai messaggi vocali.

Altro
Connetti a uno dei tipi di server indicati di seguito.


Servizio Outlook Mobile (SMS)

< Indietro Avanti > Annulla


- Scegliere se configurare un account di tipo POP3 o IMAP. In base alla modalità scelta utilizzare la configurazione A (POP) o la configurazione B (IMAP):

Configurazione A (POP3) :

- Nella finestra “Aggiunta nuovo account di posta elettronica”:
 - Inserire il proprio nome oppure il nome che si desidera che venga visualizzato come mittente nelle mail nel campo “Nome”
 - Inserire l'indirizzo e-mail nel campo “Indirizzo posta elettronica”
 - Selezionare POP3 nel campo “Tipo account”
 - Inserire il server pop.midhgard.it nel campo “Server posta in arrivo”
 - Inserire il server smtp del proprio provider nel campo “Server posta in uscita (SMTP)”
 - Inserire l'indirizzo e-mail nel campo “Nome utente”
 - Inserire la password nel campo “Password”
 - Selezionare la casella “Memorizza password” se non si vuole immettere la password ad ogni accesso
 - Selezionare “Altre impostazioni”




- Nella finestra “Impostazioni posta elettronica Internet” selezionare la scheda “Impostazioni Avanzate”, selezionare la casella “Server posta in arrivo (POP3): Il server richiede una connessione crittografata (SSL)”. La porta POP3 si configurerà in modo automatico sulla porta 995. Selezionare “OK” quindi “Avanti”.



The screenshot shows the 'Impostazioni posta elettronica Internet' dialog box with the 'Impostazioni avanzate' tab selected. The 'Numeri porte server' section has 'Server posta in arrivo (POP3)' set to 995 and 'Server posta in uscita (SMTP)' set to 25. The checkbox 'il server richiede una connessione crittografata (SSL)' is checked. The 'Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente' dropdown is set to 'Nessuna'. The 'Timeout server' section shows 'Breve' selected and 'Lungo' set to 1 minuto. The 'Recapito' section has 'Lascia una copia dei messaggi sul server' unchecked, with 'Rimuovi dal server dopo' set to 10 giorni and 'Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da "Posta eliminata"' unchecked. 'OK' and 'Annulla' buttons are at the bottom right.


- Nella finestra “Aggiunta nuovo account di posta elettronica” selezionare “Fine”.




- La configurazione dell'account è terminata.

Configurazione B (IMAP):

- Nella finestra “Aggiunta nuovo account di posta elettronica”:
 - Inserire il proprio nome oppure il nome che si desidera che venga visualizzato come mittente nelle mail nel campo “Nome”
 - Inserire l'indirizzo e-mail nel campo “Indirizzo posta elettronica”
 - Selezionare IMAP nel campo “Tipo account”
 - Inserire il server imap.midhgard.it nel campo “Server posta in arrivo”
 - Inserire il server smtp del proprio provider nel campo “Server posta in uscita (SMTP)”
 - Inserire l'indirizzo e-mail nel campo “Nome utente”
 - Inserire la password nel campo “Password”
 - Selezionare la casella “Memorizza password” se non si vuole immettere la password ad ogni accesso
 - Selezionare “Altre impostazioni”



- Nella finestra “Impostazioni posta elettronica Internet” selezionare la scheda “Impostazioni Avanzate”, nell'opzione “Server posta in arrivo (IMAP): Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente:” scegliere il valore SSL. La porta IMAP si configurerà in modo automatico sulla porta 993. Nel campo “Percorso cartella principale” inserire INBOX. (con punto finale). Selezionare “OK” quindi “Avanti”.




The screenshot shows the 'Impostazioni posta elettronica Internet' dialog box with the 'Impostazioni avanzate' tab selected. The 'Server della posta in arrivo (IMAP)' is set to 993, and the encryption type is set to SSL. The 'Server della posta in uscita (SMTP)' is set to 25, and the encryption type is set to Nessuna. The 'Percorso cartella principale' is set to INBOX.

Numeri porte server	
Server posta in arrivo (IMAP):	993
Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente:	SSL
Server posta in uscita (SMTP):	25
Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente:	Nessuna

Timeout server	
Breve	Lungo 1 minuto

Cartelle	
Percorso cartella principale:	INBOX.

- Nella finestra “Aggiunta nuovo account di posta elettronica” selezionare “Fine”.




- La configurazione dell'account è terminata.

SMTP autenticato fornito da Midgard

Se non potete utilizzare l'SMTP del vostro provider internet oppure se siete utente roaming, cioè utente con un pc portatile che si sposta frequentemente tra reti diverse, è possibile utilizzare il server SMTP di Midgard. Ocorre modificare la configurazione come segue (forniamo come esempio la configurazione di un account IMAP, ma le stesse modifiche valgono in caso di un account POP):

- Seguire i passi indicati nelle sezioni precedenti
- Nella finestra “Aggiunta nuovo account di posta elettronica” inserire mail.midhgard.it nel campo “Server posta in uscita (SMTP)”



Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.


Informazioni utente
Nome:
Indirizzo posta elettronica:

Informazioni server
Tipo account:
Server posta in arrivo:
Server posta in uscita (SMTP):


Informazioni accesso
Nome utente:
Password:
 Memorizza password
 Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account
Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

- Nella finestra “Impostazioni posta elettronica Internet” selezionare la scheda “Server della posta in uscita” e selezionare la casella “Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione” quindi selezionare l'opzione “Utilizza le stesse impostazioni della posta in arrivo”



- Nella finestra “Impostazioni posta elettronica Internet” selezionare la scheda “Impostazioni Avanzate”, nel campo “Server posta in arrivo (SMTP)” inserire il valore 587, nell'opzione “Server posta in arrivo (SMTP): Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente:” scegliere il valore TLS. Selezionare “OK” quindi “Avanti”.



The screenshot shows the 'Impostazioni posta elettronica Internet' dialog box with the 'Impostazioni avanzate' tab selected. The 'Server della posta in arrivo (SMTP)' field is set to 587, and the 'Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente' dropdown is set to TLS. The 'Server della posta in arrivo (IMAP)' field is set to 993, and its dropdown is set to SSL. The 'Percorso cartella principale' field is set to INBOX.

Numeri porte server	
Server posta in arrivo (IMAP):	993
Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente:	SSL
Server posta in uscita (SMTP):	587
Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente:	TLS


Timeout server

Breve Lungo 1 minuto

Cartelle

Percorso cartella principale: INBOX.

- Nella finestra “Aggiunta nuovo account di posta elettronica” selezionare “Fine”.



- La configurazione dell'account è terminata.